

Einrichtung eines E-Mail Kontos in MS Outlook 2010

Sie sollten folgende Angaben für die Einrichtung bereit halten:

E-Mail-Adresse:

Benutzername:


Passwort:

Posteingangsserver/Postausgangsserver:

Der Benutzername ist der Name des Postfachs (Schema: webXXXpX) und wird Ihnen nach der Einrichtung im Confirxx-Adminbereich zusammen mit dem Passwort angezeigt.

Der Name von **Posteingangsserver** und **Postausgangsserver** ist immer gleichlautend und zu finden in Ihrem Kundencenter in der **Tarifübersicht** unter **Server-Info**, das Schema ist **alfa30XX.alfahosting-server.de**. Auf der rechten Seite ist der Punkt **Server-Info** noch einmal veranschaulicht, am unteren Ende dieses Punktes finden sich die Serverangaben.

Ihr Tarif



The screenshot shows a control panel with a navigation bar containing: Zugänge, Vertrag, Domains & SSL, **Server-Info**, Homepagebaukasten, Software, AlfaDrive, and Experten-Einstellungen. Below the navigation bar are two tabs: **Allgemeine Informationen** (selected) and **Administrations Links**. A dashed line separates this from the main content area, which has a sub-header **E-Mail Informationen**. Under this header, there are three sections: **Angaben zu SMTP:** Ports: TLS über Port 25 - SSL über Port 465; SMTP-Alternativport: über Port 587. **Angaben zu POP3:** Ports: TLS über Port 110 - SSL über Port 995; Posteingangsserver: alfa30.alfahosting-server.de; Postausgangsserver: alfa30.alfahosting-server.de. **Angaben zu IMAP:** Ports: TLS über Port 143 - SSL über Port 993; Posteingangsserver: alfa30.alfahosting-server.de; Postausgangsserver: alfa30.alfahosting-server.de.

Wichtiger Hinweis:

Die Abbildungen können sich je nach Betriebssystem bzw. Version unterscheiden und von dieser Anleitung abweichen. In diesem Fall

nutzen Sie bitte die Hilfe-Funktion direkt in der Software.

Nach dem Start von Outlook 2010 klicken Sie unter dem Menüpunkt **Datei** auf die Schaltfläche **+ Konto hinzufügen**. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie den Punkt **Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren** auswählen, und auf die Schaltfläche **Weiter >** klicken.

Im nächsten Schritt wählen Sie den Punkt **Internet-E-Mail** und klicken wieder auf **Weiter >**.

Neues Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Verbindung mit anderen Servertypen herstellen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:
Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Textnachrichten (SMS)

Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

Nun sind Sie im Fenster Internet-E-Mail Einstellungen. Unter **Benutzerinformationen** tragen Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie können unter **Serverinformationen** den **Kontotyp** wählen. Wählen Sie **IMAP** wenn Sie von verschiedenen Geräten auf Ihr Postfach zugreifen wollen. Die E-Mails bleiben dabei immer in Ihrem Postfach auf dem Server. Wählen Sie **POP3** wenn Sie nur von einem Gerät E-Mails abrufen. Ihr Postfach wird dabei immer geleert und die E-Mails liegen lokal in Ihrem E-Mail Programm.

Die Angaben für **Posteingangsserver** und **Postausgangsservers (SMTP)** tragen Sie entsprechend Seite 1 dieser Anleitung ein.

Unter **Anmeldeinformationen** geben Sie bei **Benutzername** Ihren Postfachnamen ein, und unter **Kennwort** das Passwort des Postfaches. Sie klicken nun auf den Button **Weitere Einstellungen**.

Neues Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name: Max Muster
E-Mail-Adresse: max@muster.de

Serverinformationen

Kontotyp: POP3
Posteingangsserver: >siehe Server-Infos<
Postausgangsserver (SMTP): >siehe Server-Infos<

Anmeldeinformationen

Benutzername: webxxxpx
Kennwort: *****
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen testen ...

Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen



Neue Nachrichten übermitteln in:

Neue Outlook-Datendatei
 Vorhandene Outlook-Datendatei

Durchsuchen

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen



Hier wählen Sie den Karteireiter **Postausgangsserver**, und aktivieren den Haken bei **Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**. Der Punkt bleibt bei **Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden** gesetzt. Wir empfehlen die **SSL verschlüsselte Verbindung**, dazu öffnen Sie den Karteireiter **Erweitert**. Sie setzen den Haken bei **Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)** und stellen auch beim **Postausgangsserver (SMTP)** auf **SSL** um. Die Nummern ändern Sie bitte entsprechend auf **995** und **465**. Wenn Sie als Kontotyp **IMAP** ausgewählt haben, lautet der Port für **Posteingangsserver (IMAP)** **993**. Sie schließen dieses Fenster wieder mit einem Klick auf **OK**.

Wieder zurück im vorherigen Fenster klicken Sie auf **Weiter >**, die Kontoeinstellungen werden nun geprüft. Sollten Sie hier Fehlermeldung erhalten, prüfen Sie bitte Ihre Angaben in den **Serverinformationen** und **Anmeldeinformationen**. Ist alles richtig, erscheint das Fenster mit der Meldung **Kontoeinrichtung abgeschlossen!**, Sie können hier auf **Fertig stellen** klicken. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen.

